Treiberanpassung und Installation MasterControl für Windows 8, Windows 8.1

Damit die MasterControl bei Windows 8/8.1 angemeldet werden kann, muß zunächst einmalig die Kennung des USB Controllers innerhalb der MasterControl verändert werden.

Laden Sie dazu die im ZIP Format gepackte Datei aus dem Internet herunter:

http://www.tams-online.de/htmls/download/EasyControl/MC_USB_Update.zip

Entpacken diese Datei auf Ihrem Computer in einem Ordner Ihrer Wahl. Merken Sie sich diesen Ort.

Danach schließen Sie die MasterControl über USB an den Computer an.

Das hier kein Treiber gefunden wird, ist normal.

Öffnen Sie nun den Ordner, in dem Sie die geladenen Dateien entpackt haben und starten dort die Batch Datei "usb_update.bat".

60 V P
09 KE
1 KE
1 KE

Jetzt öffnet sich ein Dos Fenster. Die Kennung der USB Schnittstelle der MasterControl wird nun entsprechend verändert.



Sie können das Dos Fenster wieder schließen.

Trennen Sie die Verbindung der MasterControl zum PC.

Sie müssen nun den neuen Treiber für den USB Baustein CP210x der Firma SI-Labs aus dem Internet laden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung war er hier zu finden: http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx

Entpacken Sie die Datei nach dem Download und merken Sie sich wieder diesen Ort.

Wenn Sie nun die MasterControl wieder mit dem PC verbinden, sollte der Treiber gefunden werden.

Sollte der Treiber nicht automatisch installiert worden sein, so muß dieses manuell vorgenommen werden.

Hierzu sind evtl. Administratorrechte notwendig.

Öffnen Sie als erstes die "Systemsteuerung", dieses geht über Start – Systemsteuerung.

Auf dem sich nun geöffneten Fenster wählen Sie "Hardware und Sound".



In dem folgenden Fenster muß der Geräte-Manager geöffnet werden:



Jetzt sollte unter "Andere Geräte" "tams EasyControl", markiert mit einem Ausrufungszeichen, zu sehen sein.

Wählen Sie diese nun aus.



Jetzt das Feld "Treiber aktualisieren" anklicken.

	Ligensen				
Allgemein	Treiber Details	Ereignisse			
17	tams EasyControl				
	Gerätetyp:	Andere Geräte			
	Hersteller:	Unbekannt			
	Ort	Port_#0002.Hub_#0004			
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden. Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um einen Treiber für dieses Gerät zu finden.					
		Treiber aktualisieren			

In dem nun folgenden Fenster müssen Sie das Feld "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen." auswählen.

(C) Treibersoftwa	re aktualisieren - tams EasyControl	X
Wie möchten	Sie nach Treibersoftware suchen?	
Automat Auf dem C Gerät gesud deaktiviert	tisch nach aktueller Treibersoftware suchen omputer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware für das cht, sofern das Feature nicht in den Geräteinstallationseinstellungen wurde.	
 Auf dem Treibersoft 	n Computer nach Treibersoftware suchen. ware manuell suchen und installieren.	>
		Abbrechen

Wählen Sie hier nun den Ordner aus, in dem Sie vorher die Treiber der Firma SI-Labs entpackt haben.

Aktivieren Sie das Feld "Unterordner"

	×
t 📀 📱 Treibersoftware aktualisieren - tams EasyControl	
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen	
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:	
\CP210x_VCP_Windows ✓ Durchsuchen	
✓ Unterordner einbeziehen	
Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.	
Weiter Abbrecher	n



Jetzt sollte die Installation abgeschlossen sein.



In der Geräteliste ist tams EasyControl nun als

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge zu finden.

Außerdem können Sie dort sehen, auf welche virtuelle COM Schnittstelle die MasterControl gelegt wurde.

